

POBIERANIE WYMAZU Z POCHWY I KANAŁU SZYJKI MACICY DO BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO**1. Zasady ogólne:**

- Zaleca się, aby pobranie wymazu z pochwy i szyjki macicy wykonać przed poranną mikcją lub 3 godziny po ostatniej mikcji.
- Kobieta zgłaszająca się na badanie powinna spełniać następujące warunki:
 - Zachować 48 godzinną przerwę w stosowaniu dopochwowych preparatów leczniczych.
 - Bezpośrednio przed pobraniem wymazu nie stosować zabiegów higienicznych ze środkiem odkażającym.
 - Zachować przynajmniej 1- dniową abstynencję seksualną (najlepiej 3-dniową).
 - Zachować 1 dzień przerwy po badaniu ginekologicznym.
 - Zachować 3 dni przerwy po badaniu kolposkopowym.
- Zalecane jest pobranie dodatkowego wydzielinę z pochwy i/lub kanału szyjki macicy, bezpośrednio na szkiełko mikroskopowe, w celu wykonania bezpośredniego preparatu mikroskopowego.

2. Pobieranie wymazu z pochwy.

- umyć i odkazić ręce zgodnie z obowiązującym standardem, a następnie nałożyć jednorazowe rękawiczki
- Przygotować zestaw do pobierania wymazu z podłożem transportowym.
- Założyć wziernik bez użycia środków nawilżających (środki takie mogą mieć działanie bakteriobójcze),
- Pobrać wydzielinę z pochwy na wymazówkę, dotykając wacikiem widocznych zmian na ściankach pochwy i nalotów.
- Umieścić wymazówkę w probówce z podłożem transportowym.
- Opisać próbkę imieniem i nazwiskiem pacjenta\ki, wpisać rodzaj materiału i datę oraz godzinę pobrania próbki.
- Zlecić wykonanie badania w systemie elektronicznym lub wypełnić formularz skierowania „Badanie mikrobiologiczne”.
- Próbkę po pobraniu przechowywać w temperaturze pokojowej i w ciągu 4 godz, przesać wraz ze skierowaniem do laboratorium.

3. Pobieranie wymazu z kanału szyjki macicy.

- umyć i odkazić ręce zgodnie z obowiązującym standardem, a następnie nałożyć jednorazowe rękawiczki.
- Przygotować zestaw do pobierania wymazu z podłożem transportowym.
- Założyć wziernik bez użycia środków nawilżających (środki takie mogą mieć działanie bakteriobójcze).
- Usunąć jałowym wacikiem śluz i wydzielinę znajdującą się u ujścia szyjki oraz szyjkowy czop śluzowy.
- Wprowadzić suchy wacik na głębokość około 0,5 cm i pobrać materiał z makroskopowo widocznych zmian, pocierając wacikiem o ścianki szyjki, wymazówka powinna być wprowadzona do kanału szyjki w taki sposób, aby większa jej część była niewidoczna.
- Umieścić wymazówkę w probówce z podłożem transportowym.
- Opisać próbkę imieniem i nazwiskiem pacjenta\ki, wpisać rodzaj materiału i datę oraz godzinę

pobrania próbki.

- Zlecić wykonanie badania w systemie elektronicznym lub wypełnić formularz skierowania „Badanie mikrobiologiczne”.
- Próbkę po pobraniu przechowywać w temperaturze pokojowej i w ciągu 4 godz, przelać wraz ze skierowaniem do laboratorium.